

## Wichtige Informationen zur iOS7 Funktion: 'Mein iPhone/iPad suchen'

**Mit der Einführung des neuen Betriebssystems iOS7 hat Apple die Funktion "Mein iPhone suchen" (auch auf iPads) zum Schutz vor Verlust, Diebstahl oder der daraus resultierenden Folgen, erweitert und verbessert.**

Diese Funktion koppelt das Gerät an die persönliche Apple-ID des/der Besitzers/-in. Folglich können andere das Gerät nicht vollständig verwenden, so lange der Sicherheitsschutz aktiviert ist.

Nur der/die Besitzer/-in selbst kann das Gerät freigeben, indem die Funktion „Mein iPhone suchen“ entfernt bzw. ausgeschaltet wird. Die Apple-ID und das Passwort sind hierzu erforderlich. Bei der Registrierung eines Apple Geräts mit iOS7 muss demnach die Funktion unbedingt ausgeschaltet werden. Apparate, die ECOHandy mit einer aktivierten „Mein iPhone suchen“-Funktion verkauft werden, werden vom Wert her als "nicht funktionierend" beurteilt.

Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten, die Funktion "Mein iPhone suchen" auszuschalten. Diese werden hierunter beschrieben. Für diesen Vorgang benötigt man die Apple-ID und das dazugehörige Passwort des/der Besitzers/-in. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

### Möglichkeit #1 - Funktion Ausschalten

- Wählen Sie Einstellungen / iCloud
- Schalten Sie die Funktion 'Mein iPhone suchen' aus.
- Bestätigen Sie dies durch die Eingabe der Apple-ID und des Passworts



### Möglichkeit #2 - iCloud löschen


- Wählen Sie Einstellungen / iCloud
- Tippen Sie auf "Account löschen"
- Geben Sie die Apple-ID und das Passwort ein



# Wichtige Informationen zur iOS7 Funktion: 'Mein iPhone/iPad suchen'

## Möglichkeit #3 – Löschen aller Daten und Einstellungen

- Wählen Sie Einstellungen / Allgemein / Zurücksetzen
- Tippen Sie auf "Inhalte und Einstellungen löschen"
- Geben Sie die Apple-ID und das Passwort ein




## Möglichkeit #4 – Das Gerät aus dem Apple-Account entfernen auf iCloud.com

- Loggen Sie sich auf [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) mit Ihrer Apple-ID und Ihrem Passwort ein

Gerät offline:

Klicken Sie auf das Kreuz und 'Aus dem Account entfernen'



Gerät online:

- Wählen Sie das Gerät, das Sie verkaufen möchten, aus
- Klicken Sie auf 'iPhone löschen' und bestätigen Sie dies



- Geben Sie das Apple-ID-Passwort
- Wenn das Gerät alles zurücksetzt und löscht, klicken Sie auf 'Von "Mein iPhone suchen" entfernen'



**Sollten Sie Ihr Apple-ID-Passwort vergessen haben, so können Sie dies bei Apple ([appleid.apple.com](http://appleid.apple.com)) erneut anfragen.**

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter:

[info@ecohandy.de](mailto:info@ecohandy.de)

Tel.: +49(0)21138789092